SOLSE · MANUAL DE USUARIO

Inventario y ubicaciones

Módulos SOLSE para Odoo 20 · Community · Manual 4 de solse-addons

Noviembre 2026 · solse-addons 20.0 (87604c8)

Contenido

1. Para qué sirve y a quién va dirigida
2. Instalación y dependencias
3. Grupos y permisos
4. Configuración inicial
5. Buscar ubicaciones por código de barras
6. Reservar en la ubicación exacta
7. Traslado masivo de ubicaciones
8. Redistribución de stock desde Excel
9. Dashboard de stock por ubicación
10. Inventario con precios de venta
11. Reportes, PDF y Excel
12. Diferencias con Odoo 19
13. Preguntas frecuentes y errores comunes

Para qué sirve y a quién va dirigida

Esta familia reúne seis módulos de SOLSE que completan la aplicación **Inventario** de Odoo para empresas que guardan su mercadería en ubicaciones físicas bien marcadas (racks, estantes, mostrador, pisos y salas) y que codifican sus productos por **modelo, talla y color**, como las tiendas y almacenes de ropa. Con ellos el personal encuentra una ubicación por la etiqueta pegada en el estante, reserva el stock del lugar exacto que se indica, mueve de una sola vez todo el contenido de un rack a otro con revisión y aprobación, arma el mapa de ubicaciones desde un Excel, consulta en un tablero cuánto stock (y cuánto dinero) hay en cada piso y estante, y saca un Excel del inventario valorizado a precio de venta.

Necesidad	Módulo (nombre en Aplicaciones)	Capítulo
Encontrar una ubicación por su código de barras	Solse — Búsqueda de Ubicaciones por Código de Barras	5
Que Odoo reserve solo en la ubicación indicada, sin bajar a sus ubicaciones hijas	Solse | Reserva en Ubicación Exacta	6
Mover todo (o parte) del contenido de una ubicación a otra, con aprobación	Solse | Traslado Masivo de Ubicaciones	7
Crear pisos, salas y estantes desde un Excel y cargar el stock de cada estante	Solse - Redistribución de Ubicaciones de Stock	8
Ver el stock y su valor por piso, sala y estante	Solse - Dashboard de Ubicaciones de Stock	9
Exportar el inventario valorizado a precio de venta	Inventario con precios de venta por empresa	10

Quién la usa. El **gerente** configura (Ajustes de Inventario, tipos de operación, permisos). La **jefa de almacén** valida los traslados masivos, arma el mapa de ubicaciones y saca el Excel valorizado. El **operario de almacén** prepara los traslados masivos y busca ubicaciones por su etiqueta. **Ventas** despacha desde el mostrador reservando del lugar exacto y consulta en el tablero dónde hay stock. Un usuario de **solo lectura** sin acceso a Inventario no usa esta familia (capítulo «Grupos y permisos»).

En esta demo la empresa es **Almacenes Demo S.A.C.**, con un almacén, **Almacén Central** (código WH), y un catálogo ficticio de ropa escolar: camisas `CM10`, polos `PL20` y buzos `BZ30`, donde el código `PL200415` se lee modelo `PL20`, talla `04` y color `15`.

Instalación y dependencias

Los seis módulos son independientes entre sí: se instalan juntos o por separado, en **Community** y en **Enterprise**, y ninguno necesita otro módulo de SOLSE ni de la localización peruana. Solo dependen de módulos de Odoo que ya trae cualquier base con Inventario. Las librerías de Python que usan (`openpyxl` para leer el Excel de ubicaciones y `xlsxwriter` para escribir el Excel valorizado) ya están en el servidor.

Nombre técnico	Nombre en Aplicaciones	Qué hace	Módulos de Odoo que trae	Edición
`solse_stock_location_search`	Solse — Búsqueda de Ubicaciones por Código de Barras	Busca ubicaciones por código de barras o nombre en la lista de ubicaciones y en los campos de ubicación	`stock`	Community y Enterprise
`solse_reserva_ubicacion_exacta`	Solse | Reserva en Ubicación Exacta	Casilla en el tipo de operación para reservar solo en la ubicación de origen	`stock`	Community y Enterprise
`solse_traslado_ubicacion`	Solse | Traslado Masivo de Ubicaciones	Traslado masivo con filtros por modelo, talla y color, revisión, aprobación y transferencia interna validada	`stock`, `mail`	Community y Enterprise
`solse_ubicacion_stock`	Solse - Redistribución de Ubicaciones de Stock	Importa el mapa de pisos, salas y estantes desde Excel, crea las ubicaciones, asigna variantes por talla y ajusta el stock	`stock`	Community y Enterprise

Nombre técnico	Nombre en Aplicaciones	Qué hace	Módulos de Odoo que trae	Edición
`solse_ubicacion_dashboard`	Solse - Dashboard de Ubicaciones de Stock	Tablero web con indicadores y stock por piso, sala y estante; búsqueda de productos	`stock`, `web`	Community y Enterprise
`solse_inventario_precios`	Inventario con precios de venta por empresa	Asistente que exporta a Excel el stock valorizado con la lista de precios elegida	`stock`, `product`	Community y Enterprise

Para comprobar qué está instalado: **Aplicaciones**, quite el filtro «Aplicaciones», escriba `solse_` en la búsqueda y elija el filtro **Instalado**.




Figura 1. Los seis módulos de la familia instalados (Aplicaciones, filtro Instalado y búsqueda «solse_»)

Importante: Casi todo lo de esta familia necesita las **ubicaciones de almacenamiento** activas (capítulo «Configuración inicial»): sin ellas Odoo no muestra las sububicaciones, la casilla de reserva exacta ni los campos de ubicación de las transferencias.

En Enterprise

No hace falta nada más. Con la aplicación **Código de barras** de Enterprise, el formulario de la ubicación muestra el campo **Código de barras** y su etiqueta, y el lector puede escanearlo directamente; en Community el código se carga como se explica en el capítulo «Configuración inicial».

Grupos y permisos

Los permisos se dan en **Ajustes › Usuarios y empresas › Usuarios**, pestaña **Permisos de acceso**. Esta familia usa los dos niveles de Inventario de Odoo (**Usuario** y **Administrador**) y agrega un permiso propio, **Traslado masivo de ubicaciones**, con dos valores: **Preparar traslados de ubicación** (crea y revisa) y **Validar traslados de ubicación** (además ejecuta el movimiento). Validar incluye Preparar, y Preparar incluye Usuario de Inventario.




Figura 2. Permisos de la jefa de almacén: Inventario Administrador y Traslado masivo de ubicaciones «Validar traslados de ubicación»

Rol	Usuario de demo	Permisos	Puede	No puede
Gerente	`gerente`	Ajustes; Inventario: Administrador; Traslado masivo: Validar	Todo lo de la familia, incluidos los Ajustes de Inventario y los permisos de los usuarios	—

Rol	Usuario de demo	Permisos	Puede	No puede
Jefa de almacén	`jefe_almacen`	Inventario: Administrador; Traslado masivo: Validar	Configurar tipos de operación y ubicaciones; validar traslados y trasladar en modo directo; redistribución desde Excel; Excel valorizado; tablero	Entrar a Ajustes
Operario de almacén	`operario`	Traslado masivo: Preparar (incluye Inventario: Usuario)	Crear traslados masivos, cargar y revisar líneas; transferencias; buscar ubicaciones por código; tablero	Validar traslados ni usar «Trasladar ahora»; ver Configuración y Reportes de Inventario
Ventas	`ventas`	Inventario: Usuario	Crear y validar transferencias (despacho de mostrador con reserva exacta); tablero y búsqueda	Ver el menú de traslado masivo, la redistribución y el Excel valorizado
Solo lectura	`consulta`	Usuario interno, sin Inventario	—	Ver la aplicación Inventario y sus menús; si abre la dirección del Dashboard de Stock ve los pisos, pero los indicadores se quedan en «Cargando KPIs…»

Qué permiso pide cada función:

Función	Permiso que se necesita	Dónde está
Activar ubicaciones de almacenamiento; ajustes del traslado masivo	Ajustes (gerente)	Inventario › Configuración › Ajustes
Marcar «Reservar solo en la ubicación de origen» en un tipo de operación	Inventario: Administrador	Inventario › Configuración › Tipos de operaciones
Despachar con un tipo de operación de reserva exacta	Inventario: Usuario	Inventario › Operaciones

Función	Permiso que se necesita	Dónde está
Buscar ubicaciones por código en la lista de ubicaciones	Inventario: Administrador	Inventario › Configuración › Ubicaciones
Elegir una ubicación por su código en una transferencia	Inventario: Usuario	Campos «Ubicación de origen» y «Ubicación de destino»
Crear y revisar un traslado masivo	Traslado masivo: Preparar	Inventario › Operaciones › Traslado masivo de ubicaciones
Validar un traslado o trasladar en modo directo	Traslado masivo: Validar	Botones «Validar traslado» y «Trasladar ahora»
Redistribución de stock (Excel, estantes, variantes, ajustes)	Inventario: Administrador	Inventario › Configuración › Redistribución de Stock
Dashboard de Stock	Inventario: Usuario	Inventario › Dashboard de Stock
Inventario con precios de venta	Inventario: Administrador	Inventario › Reportes › Inventario con precios de venta

> **Nota:** El **Administrador de Inventario no ve el traslado masivo** si no se le da también el permiso «Traslado masivo de ubicaciones». Es así desde Odoo 19: el traslado mueve stock de golpe y se decide a quién se le da.

> **Nota:** El asistente **Inventario con precios de venta** tiene permiso para el Usuario de Inventario, pero su menú está en **Reportes**, que Odoo muestra solo al Administrador de Inventario. En la práctica lo usan la jefa de almacén y el gerente.

Configuración inicial

La configuración la hace el **gerente** (usuario con Ajustes), salvo el tipo de operación y las ubicaciones, que también puede hacer la jefa de almacén. Se hace una sola vez: activar las ubicaciones de almacenamiento, completar el bloque del traslado masivo, marcar los tipos de operación que deben reservar en la ubicación exacta, cargar los códigos de barras de las ubicaciones y, si hace falta, ajustar el orden de las tallas.

Ubicaciones de almacenamiento

1. Entre a **Inventario › Configuración › Ajustes**.
2. En la sección **Almacén**, marque **Ubicaciones de almacenamiento**.
3. Pulse **Guardar**.




Figura 3. Ajustes de Inventario: «Ubicaciones de almacenamiento» activado

Resultado esperado: aparecen **Configuración › Ubicaciones** y los campos «Ubicación de origen» y «Ubicación de destino» en las transferencias.

Ajustes del traslado masivo

En la misma página de Ajustes, el bloque **Traslado masivo de ubicaciones** define cómo se generan y filtran los traslados (capítulo «Traslado masivo de ubicaciones»). Los valores se guardan por empresa.




Figura 4. Bloque «Traslado masivo de ubicaciones» en los Ajustes de Inventario

Ajuste	Qué hace	En la demo
Tipo de operación	Operación interna con la que se crea la transferencia de cada traslado. Si está vacío, el traslado no se puede cargar ni ejecutar	Almacén Central: Traslados internos
Límite del modo directo	Máximo de variantes que se pueden mover con «Trasladar ahora» sin revisión. Si la selección tiene más, hay que cargar las líneas. 0 = sin límite	150
Campo del código de producto	De dónde se leen modelo, talla y color: código de barras, referencia interna o «código de barras y, si está vacío, referencia interna»	Código de barras y, si está vacío, referencia interna
Estructura del código	Cantidad de caracteres de cada bloque, en orden: **Modelo**, **Talla** y **Color**	4, 2 y 2

Con la estructura 4-2-2, el código `PL200415` se lee modelo `PL20`, talla `04`, color `15`.

Tipo de operación con reserva en la ubicación exacta

1. Entre a **Inventario › Configuración › Tipos de operaciones** y abra el tipo (o cree uno con **Nuevo**). En la demo: **Despacho de mostrador**, prefijo `WH/DES/`, de `WH/Existencias/MOSTRADOR` a `WH/Existencias/ZONA DE DESPACHO`.
2. En **Ubicaciones**, marque **Reservar solo en la ubicación de origen**.
3. Guarde.




Figura 5. Tipo de operación «Despacho de mostrador» con «Reservar solo en la ubicación de origen» marcado

Resultado esperado: las transferencias de ese tipo reservan solo el stock que está en la ubicación de origen indicada, no el de sus ubicaciones hijas (capítulo «Reservar en la ubicación exacta»). Los demás tipos siguen igual que siempre.

Códigos de barras de las ubicaciones

El código de barras de la ubicación es el que lleva la etiqueta pegada en el estante (en la demo, `A12C3` para `WH/Existencias/ESTANTE A12`). En **Community el formulario de la ubicación no muestra ese campo** (lo agrega la aplicación Código de barras de Enterprise), así que se carga con exportar e importar:

1. En **Inventario › Configuración › Ubicaciones**, abra el menú ⋮ junto al título **Ubicaciones** y elija **Exportar** (o marque solo algunas ubicaciones y use **Acciones › Exportar**).

2. Active **Updatable fields only** (exportación que se puede volver a importar) y agregue el campo **Código de barras**.
3. Pulse **Exportar**, complete la columna **Código de barras** en el Excel y guárdelo.
4. En el mismo menú ⋮ elija **Importar**, suba el archivo y pulse **Importar**.




Figura 6. Exportar las ubicaciones con el campo «Código de barras» para completarlo y volver a importarlo

> **Nota:** Exportar necesita el permiso **Exportar** (en la demo lo tiene el gerente). Cada código de barras debe ser único en la empresa.

Orden de las tallas

La redistribución de stock (capítulo «Redistribución de stock desde Excel») decide si una talla está dentro del rango de un estante con una lista ordenada de tallas. Viene con `02,04,06,08,10,12,14,16,SS,XS,S,M,L,XL,2X,3X,4X,2XL,3XL,4XL` y se cambia en **Ajustes › Técnico › Parámetros del sistema** (modo desarrollador), clave `solse_ubicacion_stock.orden_tallas`: valores separados por comas, sin espacios, de la talla menor a la mayor.




Figura 7. Parámetro del sistema con el orden de las tallas

Listas de precios

El Excel valorizado (capítulo «Inventario con precios de venta») usa la lista de precios que elija para cada empresa. Las listas se crean en **Ventas › Productos › Listas de precios** (o en Punto de venta). La demo no tiene Ventas instalada y trae dos listas ya creadas: **Precio de tienda** (el precio de venta del producto) y **Lista mayorista** (15 % menos).

> **Patrón del código para el Excel.** Para agrupar por modelo y talla, el Excel lee la **referencia interna** con el patrón 4 + 2 + 2 caracteres y un sufijo opcional de 3 dígitos. Si sus códigos tienen otra forma, el parámetro del sistema `solse_inventario_precios.patron_codigo` acepta otro patrón (lo configura SOLSE).

Buscar ubicaciones por código de barras

Los operarios conocen las ubicaciones por la etiqueta del estante, no por el nombre completo que guarda Odoo. Con este módulo, la lista de ubicaciones tiene la búsqueda **Código de barras / Nombre**, que encuentra la ubicación escribiendo (o escaneando con un lector que teclea y pulsa Enter) el código de la etiqueta o parte de su nombre. En los campos de ubicación de las transferencias, escribir el código también la encuentra (eso Odoo 20 ya lo hace por sí solo; el módulo agrega que también busque por el nombre corto de la ubicación).

En la lista de ubicaciones

Ruta: **Inventario › Configuración › Ubicaciones** (jefa de almacén).

1. Escriba el código en la búsqueda, por ejemplo `A12C3`. La primera opción es **Búsqueda Código de barras / Nombre para: A12C3**.
2. Pulse **Enter** (o elija esa opción).




Figura 8. La búsqueda ofrece primero «Código de barras / Nombre»

Resultado esperado: la lista muestra solo `WH/Existencias/ESTANTE A12`.




Figura 9. Ubicación encontrada por su código de barras

En una transferencia

Ruta: **Inventario › Operaciones › Interno › Nuevo** (operario).

1. En **Ubicación de origen** escriba `A12C3`.
2. Elija la ubicación que aparece, `WH/Existencias/ESTANTE A12`.




Figura 10. El campo «Ubicación de origen» encuentra el estante por el código de su etiqueta

Resultado esperado: la transferencia queda con el estante como origen, igual que si lo hubiera buscado por su nombre.

Reservar en la ubicación exacta

Cuando una ubicación tiene stock propio y además ubicaciones hijas (por ejemplo, el **MOSTRADOR** y su **VITRINA**), Odoo reserva de la ubicación indicada **o de cualquiera de sus hijas**, eligiendo por la estrategia de remoción (por omisión, primero lo más antiguo). Si se despacha desde el mostrador, puede terminar reservando lo que está en la vitrina. Con la casilla **Reservar solo en la ubicación de origen** en el tipo de operación (capítulo «Configuración inicial»), la reserva se limita a la ubicación exacta. Aplica a productos sin lote ni número de serie; los que tienen lote o serie siguen reservando como siempre.

Ruta: **Inventario › Operaciones › Interno › Nuevo** (ventas).

1. En **Tipo de operación** elija **Despacho de mostrador**. La **Ubicación de origen** pasa a `WH/Existencias/MOSTRADOR`.
2. En **Operaciones**, pulse **Agregar un producto**, elija `[CM100201] Camisa escolar blanca manga corta T02` y en **Demanda** escriba `3`.




Figura 11. Despacho de mostrador: tipo de operación con reserva exacta y origen en el mostrador

3. Pulse **Marcar como tarea pendiente**. La transferencia pasa a **Listo**: el stock quedó reservado.

4. En la línea del producto pulse **Detalles** para ver de dónde se reservó.

Resultado esperado: Recolectar de dice `WH/Existencias/MOSTRADOR`, aunque la vitrina tenga stock más antiguo.




Figura 12. Operaciones detalladas: la reserva se hizo en el mostrador mismo

Para comparar, la misma transferencia con el tipo **Traslados internos** (sin la casilla) y el mostrador como origen reserva en la vitrina:




Figura 13. Con un tipo de operación sin la casilla, Odoo reserva en la vitrina hija

5. Pulse **Validar**.

Resultado esperado: la transferencia `WH/DES/…` queda en **Hecho**, con las 3 unidades salidas del mostrador.




Figura 14. Despacho de mostrador validado

> **Nota:** La casilla solo cambia **lo que Odoo elige al reservar**. Si en **Detalles** usted cambia a mano la ubicación de una línea, Odoo respeta lo que usted puso. Y si escribe la cantidad directamente sin haber reservado, también la toma de la ubicación exacta.

Traslado masivo de ubicaciones

El traslado masivo mueve el contenido de una ubicación interna a otra en un solo paso: por ejemplo, vaciar un rack para mantenimiento o pasar todos los polos talla 04 y 06 al rack de temporada. No ajusta cantidades: genera una **transferencia interna validada**, así que todo queda en el historial de movimientos. Mueve solo lo que está en la ubicación exacta (no sus hijas), solo saldos positivos, y libera antes las reservas de los productos que mueve, dejando constancia. Tiene dos modos: **con revisión** (el operario prepara, la jefa valida) y **directo** (quien tiene permiso de validar mueve de una vez).

Ruta: **Inventario › Operaciones › Traslado masivo de ubicaciones**. La lista abre con los filtros **Borrador** y **En revisión**.




Figura 15. Traslado masivo de ubicaciones: lista (sin traslados pendientes) y botón «Nuevo»

Preparar el traslado (operario)

1. Pulse **Nuevo**.
2. En **Ubicación origen** elija `WH/Existencias/RACK A1`.
3. En **Ubicación destino** elija `WH/Existencias/RACK B2`.

4. En **Motivo** escriba el porqué, por ejemplo «Reubicación de polos para la campaña escolar».

El grupo **Contenido del origen** muestra cuántas variantes y unidades se moverían y cuántas están reservadas por otras operaciones; **Modelos en la ubicación** y **Tallas en la ubicación** listan lo que hay, con la cantidad de variantes entre paréntesis. El **Tipo de operación** se toma de los Ajustes.




Figura 16. Traslado nuevo: origen, destino y contenido del origen

5. Si no quiere mover todo, use **Filtros por código de producto**: en **Modelos** escriba `PL20` y en **Tallas** `04, 06` (varios valores, separados por comas). **Colores** se deja vacío para todos.

Resultado esperado: el contenido del origen se recalcula con los filtros (en la demo, 4 variantes y 44 unidades, 3 de ellas reservadas). **Limpiar filtros** los borra.




Figura 17. Filtros por modelo y talla, y el contenido del origen recalculado

6. Pulse **Cargar líneas**.

Resultado esperado: el traslado pasa a **En revisión** y la pestaña **Líneas a trasladar** muestra una línea por producto con **En ubicación**, **Reservado** y **A mover** (por omisión, todo).




Figura 18. Traslado en revisión con las líneas cargadas

Revisar las líneas

En revisión se puede:

- cambiar **A mover** para mover menos de lo que hay (nunca más);
- apagar **Incluir** para dejar un producto fuera;
- borrar una línea con el tacho;
- **Recargar desde ubicación** si el stock cambió mientras tanto, o **Volver a borrador** para cambiar los filtros.

En el ejemplo, el operario deja 10 de las 15 unidades del `PL200415` y saca el `PL200601`, y guarda.




Figura 19. El operario ajusta las líneas; no tiene el botón «Validar traslado»

Resultado esperado: el operario guarda la revisión, pero no ve **Validar traslado**: solo lo ve quien tiene el permiso «Validar traslados de ubicación».

> **Nota:** Mientras no se ejecuta, el traslado se llama «/». La referencia `TRASL/2026/…` se le asigna al ejecutarlo.

Validar el traslado (jefa de almacén)

1. Abra el traslado en revisión.
2. Pulse **Validar traslado** y confirme con **De acuerdo**.




Figura 20. Confirmación de «Validar traslado»

Resultado esperado: Odoo libera las reservas de esos productos en el origen, crea la transferencia interna con las líneas marcadas, la valida y la abre. Su **Documento origen** dice la referencia del traslado, el motivo y los filtros.




Figura 21. Transferencia interna generada y validada (Hecho)

Al volver al traslado:

- el estado es **Trasladado** y tiene su referencia `TRASL/2026/…`;
- **Fecha del traslado**, **Validado por** y **Transferencia generada** quedan registrados; el botón **Transferencia** abre la transferencia;
- la pestaña **Reservas liberadas** dice qué reservas se soltaron (transferencia, producto, cantidad y estado que tenía);
- el historial registra el traslado con variantes, unidades, origen, destino y filtros.




Figura 22. Traslado ejecutado: referencia, validador, transferencia y reservas liberadas

> **Importante:** Las transferencias que tenían esas reservas (en la demo, el «Pedido de tienda TD-0153») pierden la reserva de los productos trasladados: avise a quien las prepara para que vuelva a **Comprobar disponibilidad**. En un traslado ya ejecutado, el grupo **Contenido del origen** muestra lo que queda **hoy** en el origen, no lo que se movió; lo movido está en la transferencia.

Modo directo (Trasladar ahora)

Quien tiene el permiso de validar puede mover sin revisión:

1. Cree el traslado con origen, destino, motivo y, si quiere, filtros (en el ejemplo, modelo `BZ30`).
2. Pulse **Trasladar ahora** y confirme con **De acuerdo**.




Figura 23. «Trasladar ahora»: mueve todo lo que cumple los filtros, sin revisión

Resultado esperado: igual que al validar, pero con todo el stock positivo del origen que cumple los filtros. Si la selección tiene más variantes que el **Límite del modo directo** de los Ajustes, Odoo pide cargar las líneas y revisar.

La lista, sin filtros, muestra todos los traslados; los ejecutados en verde con **Trasladado**.




Figura 24. Traslados ejecutados: el directo (BZ30) y el revisado (PL20)

> **Nota:** En la lista, la columna **Variantes** de los traslados en modo directo sale en 0 porque no tienen líneas de revisión; el detalle está en la transferencia. Un traslado ejecutado no se puede cancelar ni borrar: para deshacerlo, haga un traslado al revés.

Redistribución de stock desde Excel

Este proceso sirve para ordenar un almacén por **pisos, salas (habitaciones o pasadizos) y estantes** y cargar el stock de cada estante. Parte de un Excel con el mapa: Odoo crea las ubicaciones (piso y sala como ubicaciones de tipo vista, el estante como ubicación interna), asigna a cada estante las variantes cuyo nombre termina en su código y cuya talla está en su rango, y con las cantidades de cada variante hace el ajuste de inventario. Lo hace la **jefa de almacén** desde **Inventario › Configuración › Redistribución de Stock**.

El Excel

El archivo (`.xlsx`) tiene dos partes:

Hoja `ESTRUCTURA` (opcional). Los pisos y salas. Columnas `ALMACEN | PISO | HABITACION | TIPO` ; la primera fila puede ser encabezado. TIPO es `piso` , `habitacion` o `pasadizo` (si falta, se deduce: sin habitación es piso; si el nombre dice PASAD, PASIL o CORRED es pasadizo).

ALMACEN	PISO	HABITACION	TIPO
ALMACEN CENTRAL	PISO 1		piso
ALMACEN CENTRAL	PISO 1	SALA ESCOLAR	habitacion
ALMACEN CENTRAL	PISO 1	PASADIZO 1	pasadizo

Hoja de estantes (cualquier otro nombre, en la demo `MAPA`). Una fila de encabezado por sala (nombre en la columna A, B vacía, número de piso en C) y debajo una fila por estante: en A el código del estante con la talla inicial pegada, en B el mismo código con la talla final, en C la descripción. Los dos últimos caracteres son la talla.

A	B	C
SALA ESCOLAR		1
EB0102	EB0108	ESTANTE B1 CAMISAS
EB0204	EB0216	ESTANTE B2 POLOS
PASADIZO 1		1
PA0106	PA0116	EXHIBIDOR BUZOS

Así, `EB0102` – `EB0108` es el estante `EB01` para las tallas 02 a 08.

Los productos. Cada variante se asigna al estante cuyo código es la **última palabra del nombre del producto** (`CAMISA ESCOLAR CELESTE EB01` va al estante `EB01`), y su talla es el valor del atributo cuyo nombre contiene **TALLA**.

Importar el Excel

1. Entre a **Inventario › Configuración › Redistribución de Stock › Importar Excel**.
2. En **Archivo Excel**, suba el archivo.
3. En **Almacen Odoo por Defecto**, elija **Almacén Central**.
4. Deje marcado **Importar hoja ESTRUCTURA (pisos/habitaciones)**. **Crear ubicaciones view en Odoo al importar** se deja sin marcar. **Limpiar estantes previos sin ajuste aplicado** borra estantes de una carga anterior que todavía no se ajustaron.
5. Pulse **Importar**.




Figura 25. Asistente «Importar Excel de Ubicaciones»

Resultado esperado: se abre la lista de estantes agrupada por sala, con los estantes nuevos en **Borrador**. Si importa otra vez el mismo archivo, los estantes se actualizan en vez de duplicarse.




Figura 26. Estantes importados, en Borrador

Crear las ubicaciones de los estantes

1. Abra un estante (por ejemplo `EB01`). Revise que tenga **Almacén Odoo**.
2. Pulse **Crear / Vincular Ubicación Odoo**.




Figura 27. Estante en Borrador con su almacén

Resultado esperado: Odoo arma la cadena `WH/Existencias` › `PISO 1` › `SALA ESCOLAR` › `EB01 ESTANTE B1 CAMISAS` (crea lo que falta y reutiliza lo que ya existe) y el estante pasa a **Ubicación Creada**, con su **Ubicación Odoo**.




Figura 28. Estante con su ubicación de Odoo creada

Para varios estantes a la vez: en la lista, márquelos y use **Acciones › Crear / Vincular Ubicaciones Odoo**.




Figura 29. Crear las ubicaciones de varios estantes desde la lista

La jerarquía de pisos y salas (opcional)

La hoja `ESTRUCTURA` se guarda como **Jerarquía de Ubicaciones**: un registro por piso y por sala. Sirve de referencia y para el botón **Sincronizar Padre desde Jerarquía** de los estantes; los estantes no la necesitan, porque «Crear / Vincular Ubicación Odoo» arma la cadena completa. **No tiene menú**: se abre con la dirección `…/odoo/action-solse_ubicacion_stock.action_subicacion_nodo_jerarquia`.




Figura 30. Jerarquía importada: un piso, una habitación y un pasadizo en Borrador

Para vincular una sala con la ubicación que ya crearon los estantes:

1. Abra la sala (por ejemplo `SALA ESCOLAR`).
2. En **Ubicación Padre Odoo** elija el piso, `PISO 1`.
3. Pulse **Crear / Vincular en Odoo**.




Figura 31. Sala de la jerarquía con su piso como ubicación padre

Resultado esperado: la sala queda en estado **Vinculado**, unida a la ubicación existente. Los **pisos** quedan en **Error** si se les pulsa «Crear / Vincular en Odoo»; no afecta a los estantes ni al stock.




Figura 32. Jerarquía: salas vinculadas y pisos en Error

Asignar variantes a los estantes

1. Entre a **Inventario › Configuración › Redistribución de Stock › Asignar Variantes**.
2. Revise las opciones: **Solo ubicaciones sin asignación previa** (marcada: no toca estantes ya asignados o ajustados), **Limpiar líneas previas no ajustadas**, **Registrar variantes sin código en nombre**.
3. Pulse **Asignar Variantes**.




Figura 33. Asistente «Asignar Variantes a Ubicaciones»

Resultado esperado: la lista muestra los estantes en **Productos Asignados** con su cantidad de variantes.




Figura 34. Estantes con variantes asignadas

> **Nota:** La opción **Solo variantes con stock_anterior > 0** solo tiene efecto en bases que vienen de la migración de datos de SOLSE (traen la cantidad anterior de cada variante). En una base nueva no filtra nada y la cantidad se escribe a mano en cada estante.

Cantidades y ajuste de un estante

1. Abra el estante (por ejemplo `PA01`). La pestaña **Variantes Asignadas** muestra cada variante con su **Talla**, **Talla en Rango** y **Estado**: **Asignado**, **Talla Fuera de Rango** (la talla está fuera del rango del estante) o **Talla No Reconocida** (no está en la lista de tallas del capítulo «Configuración inicial»).
2. En **Stock v16** escriba la cantidad que debe quedar en el estante para cada variante. Borre con el tacho las que no correspondan.
3. Guarde.




Figura 35. Variantes del estante con su cantidad y su estado

4. Pulse **Aplicar Ajuste de Inventario** y confirme con **De acuerdo**.




Figura 36. Confirmación del ajuste de inventario del estante

Resultado esperado: Odoo deja en la ubicación del estante exactamente esas cantidades (con un ajuste de inventario por variante, que queda en el historial de movimientos), las líneas pasan a **Ajuste Aplicado** y el estante a **Stock Ajustado**.




Figura 37. Estante ajustado

> **Importante:** El ajuste también aplica las líneas **Talla Fuera de Rango** y **Talla No Reconocida**; solo salta las que están en **Error**. Revíselas antes de ajustar. Una línea con cantidad 0 se marca como ajustada sin mover stock («Stock 0, sin ajuste necesario»).

Ajustar varios estantes a la vez

1. En **Inventario › Configuración › Redistribución de Stock › Mapa de Ubicaciones**, marque los estantes y elija **Acciones › Aplicar Ajuste de Inventario (seleccionados)**.
2. Revise el **Resumen** (ubicaciones, líneas pendientes y stock total a ajustar) y pulse **Confirmar y Aplicar**.




Figura 38. Ajuste masivo: resumen antes de confirmar

Resultado esperado: el resultado dice cuántas líneas se ajustaron y cuántas dieron error.





Figura 39. Ajuste masivo: resultado

Variantes Asignadas (en el mismo menú) lista todas las líneas de todos los estantes, con su estado y su observación, agrupadas por sala.



Almacén	Cód. Ubicación	Ubicación	Variante	Ref. Interna	Talla	Stock v16	Estado	Ajuste Aplic…	Observación
PASADIZO 1 4 records						17.00			
PASADIZO 1	PA01	PA01 EXHIBIDOR BUZOS	BUZO ESCOLAR PA01 (04)		04	2.00	Ajuste Aplicado	☑	
PASADIZO 1	PA01	PA01 EXHIBIDOR BUZOS	BUZO ESCOLAR PA01 (08)		08	5.00	Ajuste Aplicado	☑	
PASADIZO 1	PA01	PA01 EXHIBIDOR BUZOS	BUZO ESCOLAR PA01 (10)		10	7.00	Ajuste Aplicado	☑	
PASADIZO 1	PA01	PA01 EXHIBIDOR BUZOS	BUZO ESCOLAR PA01 (U)		U	3.00	Ajuste Aplicado	☑	
SALA ESCOLAR 8 records						28.00			
SALA ESCOL…	EB01	EB01 ESTANTE B1 CAMISAS	CAMISA ESCOLAR CELESTE E…		02	6.00	Ajuste Aplicado	☑	
SALA ESCOL…	EB01	EB01 ESTANTE B1 CAMISAS	CAMISA ESCOLAR CELESTE E…		04	8.00	Ajuste Aplicado	☑	
SALA ESCOL…	EB01	EB01 ESTANTE B1 CAMISAS	CAMISA ESCOLAR CELESTE E…		06	10.00	Ajuste Aplicado	☑	
SALA ESCOL…	EB01	EB01 ESTANTE B1 CAMISAS	CAMISA ESCOLAR CELESTE E…		08	4.00	Ajuste Aplicado	☑	
SALA ESCOL…	EB02	EB02 ESTANTE B2 POLOS	POLO DEPORTIVO EB02 (04)		04	0.00	Ajuste Aplicado	☑	Stock 0, sin a…
SALA ESCOL…	EB02	EB02 ESTANTE B2 POLOS	POLO DEPORTIVO EB02 (06)		06	0.00	Ajuste Aplicado	☑	Stock 0, sin a…
SALA ESCOL…	EB02	EB02 ESTANTE B2 POLOS	POLO DEPORTIVO EB02 (08)		08	0.00	Ajuste Aplicado	☑	Stock 0, sin a…
SALA ESCOL…	EB02	EB02 ESTANTE B2 POLOS	POLO DEPORTIVO EB02 (10)		10	0.00	Ajuste Aplicado	☑	Stock 0, sin a…
SALA NIÑOS 2 records						13.00			
SALA NIÑOS	EA01	EA01 ESTANTE POLOS NIÑOS	POLO BÁSICO NIÑOS EA01 (04)		04	8.00	Ajuste Aplicado	☑	
SALA NIÑOS	EA01	EA01 ESTANTE POLOS NIÑOS	POLO BÁSICO NIÑOS EA01 (06)		06	5.00	Ajuste Aplicado	☑	
						58.00			

Figura 40. Variantes asignadas de todos los estantes

Dashboard de stock por ubicación

El **Dashboard de Stock** es una página propia (se abre en otra pestaña del navegador) que muestra el stock de la empresa por **piso › sala › estante**, con su valor a precio de venta y a costo, y un buscador de productos que dice en qué ubicación está cada uno. Se adapta al celular. Lo usa cualquier usuario de Inventario. Muestra los pisos que cuelgan de `WH/Existencias` (los que crea la redistribución del capítulo «Redistribución de stock desde Excel»); las ubicaciones sueltas, como los racks, cuentan en los indicadores pero no aparecen como pisos.

Ruta: **Inventario › Dashboard de Stock**.




Figura 41. Menú «Dashboard de Stock» en Inventario

Arriba, cuatro indicadores de toda la empresa: **Precio Venta Total**, **Costo Total**, **Unidades en Stock** y **Sin Movimiento 90d** (productos con stock sin ningún movimiento hecho en los últimos 90 días). Debajo, una tarjeta por piso con su valor, costo, productos, margen bruto y número de estantes. El selector de la derecha cambia de empresa.




Figura 42. Indicadores y pisos del almacén

1. Pulse una tarjeta de piso (**PISO 1**): aparecen sus salas. La ruta de arriba (Inicio / PISO 1) y **Volver** sirven para regresar.




Figura 43. Salas del piso 1

2. Pulse una sala (**SALA ESCOLAR**): aparecen sus estantes.




Figura 44. Estantes de la sala

3. Pulse un estante: aparece el detalle por producto, con cantidad, costo y precio unitarios y totales, y los días desde su último movimiento (verde hasta 90 días, ámbar hasta 180, rojo más).




Figura 45. Detalle de productos del estante

Buscar un producto

En **Buscar producto...** escriba al menos dos caracteres del nombre o del código (por ejemplo `PL20`).

Resultado esperado: una lista con cada producto, su ubicación completa (📍), su valor a precio de venta (PV), a costo (Co) y sus unidades.




Figura 46. Búsqueda de productos en el dashboard

En el celular el tablero se ordena en una columna:



Figura 47. Dashboard en un celular

Nota: El valor «a precio de venta» del tablero usa el **precio de venta del producto**, no una lista de precios. Para valorizar con una lista de precios use el Excel del capítulo «Inventario con precios de venta».

Inventario con precios de venta

El asistente **Inventario con precios de venta** exporta a Excel el stock actual de cada empresa valorizado con la lista de precios que usted elija, con totales y, si quiere, el costo calculado como porcentaje del precio. Sirve para saber cuánto vale el inventario a precio de venta, por empresa, por almacén o por ubicación, y agrupado por variante, por modelo y talla o por modelo. Lo usan la jefa de almacén y el gerente.

Ruta: **Inventario › Reportes › Inventario con precios de venta**.




Figura 48. Asistente con los valores por omisión

1. En **Agrupar productos** elija **Por variante**, **Por modelo y talla** o **Por modelo** (los productos cuyo código no sigue el patrón modelo + talla + color salen por variante).
2. En **Nivel de ubicación** elija **Total de la empresa**, **Por almacén** o **Por ubicación interna**.
3. **Desglosar código** (solo por variante) separa el código en modelo, talla, color y sufijo.
4. En **Costo (% del precio)** escriba un porcentaje si quiere las columnas de costo (0 = sin costo).

5. Marque, si corresponde, **Incluir stock cero**, **Incluir stock negativo** (marcado por omisión) e **Incluir productos archivados**.
6. En **Empresas y listas de precios** elija la **Lista de precios** de cada empresa (una hoja del Excel por empresa; salen las empresas activas en el selector de empresas).
7. Pulse **Descargar Excel**.




Figura 49. Opciones: por modelo y talla, por ubicación interna, costo 45 % y lista mayorista

Resultado esperado: se descarga `inventario_precios_AAAAMMDD_HHMM.xlsx` (capítulo «Reportes, PDF y Excel»).


Reportes, PDF y Excel

La familia no tiene reportes PDF propios. Tiene un Excel de salida, uno de entrada y el tablero.

Excel «Inventario valorizado a precio de venta»

Sale del asistente del capítulo «Inventario con precios de venta». Cada hoja (una por empresa) trae:

- **Cabecera:** Empresa, Lista de precios (y moneda), Agrupación, Nivel de ubicación, Generado (fecha y hora) y, si pidió costo, **Costo (% precio)**: es una celda editable; si cambia el porcentaje, el Excel recalcula el costo.
- **Columnas:** Código; Modelo y Talla (si agrupa) o Modelo, Talla, Color y Sufijo (por variante con desglose); Producto; Atributos (por variante); Categoría; Almacén y Ubicación (según el nivel); UdM; Cantidad; **Precio unit.** o **Precio prom.** (promedio ponderado si agrupa); **Valor venta**; y, con costo, **Costo unit./prom.** y **Valor costo**. La moneda va en el título de la columna.
- **Total** de cantidad, valor de venta y valor de costo, y filtros en los títulos (los totales siguen el filtro).



Inventario valorizado a precio de venta

Empresa: Almacenes Demo S.A.C.
Lista de precios: Lista mayorista (PEN)
Agrupación: Por modelo y talla
Nivel de ubicación: Por ubicación interna
Generado: 26/11/2026 00:36
Costo (% precio): 45.00%
Nota: *Los productos cuyo código no sigue el patrón se listan por variante.*

Código	Modelo	Talla	Producto	Categoría	Almacén	Ubicación	UdM	Cantidad	Precio prom. (PEN)	Valor venta (PEN)	Costo prom. (PEN)	Valor costo (PEN)
			BUZO ESCOLAR PA01 (TALLA: 04)	Bienes / Ropa deportiva	Almacén Central	PASADIZO 1/PA01 EXHIBIDOR BUZOS	Unidades	2.00	84.92	169.83	38.21	76.42
			BUZO ESCOLAR PA01 (TALLA: 08)	Bienes / Ropa deportiva	Almacén Central	PASADIZO 1/PA01 EXHIBIDOR BUZOS	Unidades	5.00	84.92	424.58	38.21	191.06
			BUZO ESCOLAR PA01 (TALLA: 10)	Bienes / Ropa deportiva	Almacén Central	PASADIZO 1/PA01 EXHIBIDOR BUZOS	Unidades	7.00	84.92	594.41	38.21	267.48
			BUZO ESCOLAR PA01 (TALLA: U)	Bienes / Ropa deportiva	Almacén Central	PASADIZO 1/PA01 EXHIBIDOR BUZOS	Unidades	3.00	84.92	254.75	38.21	114.64
			CAMISA ESCOLAR CELESTE EB01 (TALLA: 02)	Bienes / Ropa escolar	Almacén Central	SALA ESCOLAR/EB01 ESTANTE B1 CAMIS	Unidades	6.00	38.17	228.99	17.17	103.05
			CAMISA ESCOLAR CELESTE EB01 (TALLA: 04)	Bienes / Ropa escolar	Almacén Central	SALA ESCOLAR/EB01 ESTANTE B1 CAMIS	Unidades	8.00	38.17	305.32	17.17	137.39
			CAMISA ESCOLAR CELESTE EB01 (TALLA: 06)	Bienes / Ropa escolar	Almacén Central	SALA ESCOLAR/EB01 ESTANTE B1 CAMIS	Unidades	10.00	38.17	381.65	17.17	171.74
			CAMISA ESCOLAR CELESTE EB01 (TALLA: 08)	Bienes / Ropa escolar	Almacén Central	SALA ESCOLAR/EB01 ESTANTE B1 CAMIS	Unidades	4.00	38.17	152.66	17.17	68.70
			POLO BÁSICO NIÑOS EA01 (TALLA: 04)	Bienes / Ropa escolar	Almacén Central	SALA NIÑOS/EA01 ESTANTE POLOS NIÑOS	Unidades	8.00	21.25	170.00	9.56	76.50
			POLO BÁSICO NIÑOS EA01 (TALLA: 06)	Bienes / Ropa escolar	Almacén Central	SALA NIÑOS/EA01 ESTANTE POLOS NIÑOS	Unidades	5.00	21.25	106.25	9.56	47.81
BZ3006	BZ30	06	Buzo deportivo gris T06	Bienes / Ropa deportiva	Almacén Central	WH/Existencias/RACK B2	Unidades	20.00	76.42	1,528.30	34.39	687.74
BZ3008	BZ30	08	Buzo deportivo gris T08	Bienes / Ropa deportiva	Almacén Central	WH/Existencias/RACK B2	Unidades	16.00	76.42	1,222.64	34.39	550.19
BZ3010	BZ30	10	Buzo deportivo gris T10	Bienes / Ropa deportiva	Almacén Central	WH/Existencias/ESTANTE A12	Unidades	6.00	80.67	483.99	36.30	217.80
CM1002	CM10	02	Camisa escolar blanca manga corta T02	Bienes / Ropa escolar	Almacén Central	WH/Existencias/MOSTRADOR	Unidades	7.00	33.92	237.41	15.26	106.83
CM1002	CM10	02	Camisa escolar blanca manga corta T02	Bienes / Ropa escolar	Almacén Central	WH/Existencias/MOSTRADOR/VITRINA	Unidades	11.00	33.92	373.07	15.26	167.88
CM1002	CM10	02	Camisa escolar blanca manga corta T02	Bienes / Ropa escolar	Almacén Central	WH/Existencias/RACK A1	Unidades	12.00	33.92	406.98	15.26	183.14
CM1002	CM10	02	Camisa escolar blanca manga corta T02	Bienes / Ropa escolar	Almacén Central	WH/Existencias/RACK B2	Unidades	10.00	33.92	339.15	15.26	152.62
CM1002	CM10	02	Camisa escolar blanca manga corta T02	Bienes / Ropa escolar	Almacén Central	WH/Existencias/ZONA DE DESPACHO	Unidades	15.00	33.92	508.73	15.26	228.93
CM1004	CM10	04	Camisa escolar blanca manga corta T04	Bienes / Ropa escolar	Almacén Central	WH/Existencias/RACK A1	Unidades	10.00	33.92	339.15	15.26	152.62
CM1004	CM10	04	Camisa escolar blanca manga corta T04	Bienes / Ropa escolar	Almacén Central	WH/Existencias/RACK B2	Unidades	6.00	33.92	203.49	15.26	91.57
CM1006	CM10	06	Camisa escolar blanca manga corta T06	Bienes / Ropa escolar	Almacén Central	WH/Existencias/RACK A1	Unidades	8.00	33.92	271.32	15.26	122.09
CM1006	CM10	06	Camisa escolar blanca manga corta T06	Bienes / Ropa escolar	Almacén Central	WH/Existencias/RACK B2	Unidades	4.00	33.92	135.66	15.26	61.05
CM1008	CM10	08	Camisa escolar blanca manga corta T08	Bienes / Ropa escolar	Almacén Central	WH/Existencias/RACK A1	Unidades	6.00	36.47	218.79	16.41	98.46
PL2004	PL20	04	Polo piqué azul marino T04	Bienes / Ropa escolar	Almacén Central	WH/Existencias/RACK A1	Unidades	5.00	25.42	127.08	11.44	57.18
PL2004	PL20	04	Polo piqué azul marino T04 / Polo piqué blanco T04	Bienes / Ropa escolar	Almacén Central	WH/Existencias/RACK B2	Unidades	80.00	25.42	2,033.20	11.44	914.94
PL2004	PL20	04	Polo piqué blanco T04	Bienes / Ropa escolar	Almacén Central	WH/Existencias/ESTANTE A12	Unidades	4.00	25.42	101.66	11.44	45.75
PL2006	PL20	06	Polo piqué azul marino T06	Bienes / Ropa escolar	Almacén Central	WH/Existencias/RACK B2	Unidades	48.00	25.42	1,219.92	11.44	548.96
PL2006	PL20	06	Polo piqué blanco T06	Bienes / Ropa escolar	Almacén Central	WH/Existencias/RACK A1	Unidades	7.00	25.42	177.91	11.44	80.06
PL2008	PL20	08	Polo piqué azul marino T08	Bienes / Ropa escolar	Almacén Central	WH/Existencias/RACK A1	Unidades	9.00	27.12	244.04	12.20	109.82
							Total	**342.00**		**12,960.89**		**5,832.40**

Figura 50. Excel valorizado: por modelo y talla, por ubicación interna, con la lista mayorista y costo al 45 %

Excel de entrada del mapa de ubicaciones

El formato de la hoja `ESTRUCTURA` y de la hoja de estantes está en el capítulo «Redistribución de stock desde Excel».

Dashboard de Stock

El tablero del capítulo «Dashboard de stock por ubicación» es la consulta en pantalla del stock valorizado por ubicación; no se imprime ni se exporta.

Diferencias con Odoo 19

Para el usuario, los seis módulos funcionan igual que en Odoo 19: los mismos menús, campos, botones y resultados. Lo que cambia es de Odoo 20 en general, y se nota en las pantallas que usa esta familia.

En Odoo 19	En Odoo 20	Qué hace el usuario
En la transferencia, el botón **Marcar como por realizar**	Se llama **Marcar como tarea pendiente**	Lo mismo: confirmar y reservar
Íconos de Font Awesome en botones y botones inteligentes (camión, cubos, archivo, marcador)	Íconos nuevos de Odoo 20 (Material Symbols) en los mismos botones	Nada; los botones están en el mismo lugar y con el mismo texto
La reserva exacta excluía los productos con lote o serie	Igual; en el producto la trazabilidad se elige en **Rastrear inventario** (por cantidad, por lotes o por número de serie)	Nada; la casilla actúa en los productos sin lote ni serie
El Administrador de Inventario no veía el traslado masivo sin el permiso propio	Igual	Dar «Traslado masivo de ubicaciones» a quien corresponda (capítulo «Grupos y permisos»)

Preguntas frecuentes y errores comunes

Mensaje o situación	Causa	Qué hacer
«Ningún producto de WH/Existencias/RACK A1 coincide con los filtros aplicados (modelos: XX99).»	Ningún producto con saldo positivo en el origen tiene ese modelo, talla o color	Revise **Modelos en la ubicación** y **Tallas en la ubicación**; corrija o pulse **Limpiar filtros**
«El origen y el destino no pueden ser la misma ubicación.»	Origen y destino iguales	Elija otro destino
«La ubicación … no tiene stock positivo para trasladar.»	El origen está vacío o solo tiene saldos en cero o negativos	Elija otro origen; los negativos nunca se trasladan
«Falta definir el tipo de operación para traslados masivos…»	El bloque del traslado masivo de los Ajustes está vacío	El gerente completa **Tipo de operación** (capítulo «Configuración inicial»)
«La selección tiene N variantes y el límite del modo directo es M…»	Hay más variantes que el límite del modo directo	Pulse **Cargar líneas** y valide con revisión, o afine los filtros
«El producto … tiene X en la ubicación y se intenta mover Y.»	En revisión, **A mover** es mayor que **En ubicación**	Baje la cantidad o **Recargar desde ubicación**
«No hay líneas marcadas con cantidad a mover.»	Todas las líneas están apagadas o en 0	Encienda **Incluir** en alguna línea
El operario no ve **Validar traslado** ni **Trasladar ahora**	Tiene solo «Preparar traslados de ubicación»	Lo valida la jefa de almacén (o el gerente le da «Validar»)
La jefa de almacén no ve el menú **Traslado masivo de ubicaciones**	Le falta el permiso propio del traslado	El gerente le da «Traslado masivo de ubicaciones» (capítulo «Grupos y permisos»)
En el historial del traslado se ve ` ` antes de «Filtros aplicados»	Detalle de presentación conocido (viene de Odoo 19)	Ninguna; el dato es correcto
Una transferencia perdió la reserva de un producto	Un traslado masivo soltó su reserva en el origen (pestaña **Reservas liberadas**)	Vuelva a **Comprobar disponibilidad** en esa transferencia
«La ubicación padre "WH/Existencias" es de tipo	Comportamiento conocido de Odoo 20	Nada: los estantes y el stock no dependen de ese registro

Mensaje o situación	Causa	Qué hacer
internal…» en un piso de la jerarquía		
«No se pudo determinar la ubicación padre…» en una sala de la jerarquía	Su piso no está vinculado	Elija el piso en **Ubicación Padre Odoo** y pulse **Crear / Vincular en Odoo**
«Asigne el Almacén Odoo antes de crear la ubicación.» (estante en Error)	El estante no tiene almacén	Complete **Almacén Odoo** y pulse **Crear / Vincular Ubicación Odoo**
«Las siguientes ubicaciones no tienen una ubicación Odoo vinculada…»	Ajuste masivo con estantes sin ubicación creada	Cree primero sus ubicaciones
«No hay ubicaciones temporales para procesar.»	Al asignar variantes, todos los estantes ya estaban asignados o ajustados	Desmarque **Solo ubicaciones sin asignación previa** si quiere reasignar
«No se pudo abrir el archivo Excel: …»	El archivo no es un `.xlsx` válido	Guárdelo como libro de Excel (.xlsx) y súbalo otra vez
Una variante no se asignó a ningún estante	La última palabra de su nombre no es el código de un estante, o su atributo no se llama TALLA	Corrija el nombre del producto o el atributo
En el dashboard, un estante dice «0 estantes»	Es el último nivel; el contador no aplica	Ninguna




Figura 51. Error al cargar líneas con un filtro que no coincide con nada




Figura 52. Error al guardar un traslado con el mismo origen y destino

¿Puedo deshacer un traslado masivo? No se cancela ni se borra (es el respaldo del movimiento). Haga un traslado al revés, del destino al origen, con los mismos filtros.

¿El traslado mueve también lo de las ubicaciones hijas? No: solo lo que está en la ubicación exacta de origen.

¿Qué pasa con los productos sin código? Se trasladan si no hay filtros. Con filtros activos quedan fuera y el formulario avisa cuántos son.

¿Por qué el estante dice «Stock v16»? Es la cantidad que debe quedar en el estante; el nombre viene de la migración del sistema anterior.

Manual de los módulos SOLSE (solse-addons) para Odoo 20. Capturas de una base de demostración con datos ficticios.